

## FRAGE:

VISA-Treiber nicht installiert. Lediglich Windows-Treiber installiert. (Stand: 12/2020)

## ANTWORT:

Entpacken Sie bitte das Paket und führen die Setup.exe aus.

Nun sollten Sie den Eintrag zum Profibus-VISA-Treiber unter Apps & Features aufinden (s. letzter Screenshot an vierter Position)

Anschließend ist momentan noch eine manuelle Installation des VISA-Treibers nötig.


Zur manuellen Installation befolgen Sie bitte einfach die elf Schritte in den folgenden vier Screenshots. Punkt [0] beschreibe die Ausgangssituation, der Windows-Treiber (nicht der VISA-Treiber) ist installiert, es wird aber der VISA-Treiber gefragt.


Voraussetzung für die manuelle Installation ist, dass die Karte mit LabVIEW > 2016 betrieben wird und dass "Kunbus Profibus VISA Driver" >= (Version 2.0.2) bzw. "KUNBUS Profinet VISAS Driver" >= (Version 2.0.1) ist.

[https://kunbusgmbh-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/k\\_madi\\_kunbus\\_com/ET-ziFsD2YtEs2uEQ6doXGQBEuU3KgvAED1Qxu4wd0nmBw?e=SCIk06](https://kunbusgmbh-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/k_madi_kunbus_com/ET-ziFsD2YtEs2uEQ6doXGQBEuU3KgvAED1Qxu4wd0nmBw?e=SCIk06)

## BILDER:

(rot: Einzelschritte zum Ziel, orange: Ziel-Kontrolle)





Ordner suchen

Wählen Sie den Ordner, der die Treiber für die Hardwarekomponente enthält.

- > .dotnet
- > .vscode
- 3D-Objekte
- > Bilder
- > Desktop
- > Dokumente
- > Downloads
  - > DF PROFI II SETUP (7)
  - > DF PROFI II SETUP
- > Favoriten
- > Gespeicherte Spiele
- > Kontakte

Ordner: DF PROFI II SETUP (8)

Durchsuchen... (6)

OK (8) Abbrechen

→ Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen (9)  
Diese Liste enthält verfügbare Treiber, die mit dem Gerät kompatibel sind, und alle Treiber in derselben Kategorie wie das Gerät.

Weiter (9) Abbrechen

